



GUIA DE USO – AICOOL

(Por favor, leia atentamente este manual antes de usar o produto)



1. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO

- Pesquise “**AICOOL**” na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel e toque em **Instalar**.
- Você também pode escanear o código QR abaixo para baixar o pacote de instalação.
- Depois, siga as instruções na tela para concluir a instalação do aplicativo.

Código de vinculação do dispositivo

(Não é necessário escanear o código se o dispositivo já vier pré-instalado.)

2. REGISTRO

Android: Você pode se registrar usando seu e-mail com um código de verificação ou fazer login com sua conta do Google.

iOS: Você pode se registrar usando seu e-mail com um código de verificação ou fazer login com seu Apple ID.

3. VINCULAÇÃO DO FONE DE OUVIDO BLUETOOTH

- **Usuário comum:** Após vincular o dispositivo, um período limitado de uso gratuito será ativado. Após o vencimento, será necessário fazer uma recarga para continuar usando o serviço.
- **VIP1:** Garante 1 ano de uso gratuito a partir da data de vinculação.
- **T-VIP2:** Garante 2 anos de uso gratuito a partir da data de vinculação.
- **T-SVIP:** Uso gratuito vitalício a partir da data de vinculação.

O tempo de uso gratuito depende do dispositivo vinculado. Funções incluídas: tradução, reuniões, assistente inteligente, entre outras.

4. FUNÇÕES DO APLICATIVO

Uma vez que o aplicativo **AICOOL** esteja vinculado aos fones de ouvido sem fio, as seguintes funções principais estarão disponíveis:

- 1. Tradução em tempo real:** Suporte a tradução multilíngue instantânea, eliminando barreiras linguísticas na comunicação.
- 2. Conversão de voz em texto:** As entradas de voz captadas pelos fones são transcritas em tempo real para leitura ou registro.
- 3. Conversão de texto em voz:** O texto traduzido pode ser reproduzido em áudio — ideal para diferentes preferências auditivas.
- 4. Aprendizado inteligente:** O sistema aprende com seus hábitos de uso e otimiza continuamente a qualidade da tradução.

5. PRIMEIROS PASSOS

Para usar corretamente as funções do **AICOOL**, siga estes passos:

- 1. Ligue os fones de ouvido:** Certifique-se de que estão ligados e conectados.
- 2. Abra o aplicativo AICOOL:**
 - Acesse a seção “**Minha Conta**”
 - Toque em “**Vincular novo dispositivo**”
 - Escaneie o **código de vinculação** incluído neste manual

Cada código só pode ser usado com um par de fones e será vinculado permanentemente.

(Não é necessário escanear se já estiver pré-instalado.)

Uma vez vinculado corretamente, o dispositivo aparecerá como conectado.

6. ASISTENTE INTELIGENTE

- Toque no ícone do microfone para fazer uma pergunta.
- O assistente de IA responderá imediatamente.

7. TRADUÇÃO DE VOZ EM TEMPO REAL

Depois que o dispositivo estiver conectado:

1. Selecione o **idioma de origem** e o **idioma de destino**
2. Pressione o botão de **entrada de voz**
3. Fale pelos fones de ouvido ou diretamente no celular
4. O aplicativo irá traduzir automaticamente e exibir o texto ou reproduzir em voz na língua de destino

8. MODOS DE TRADUÇÃO DISPONÍVEIS

- **Modo silencioso:** Apenas exibe a tradução na tela, sem áudio.
- **Modo fone de ouvido:** Fale pelo celular e ouça a tradução pelos fones.
- **Modo alto-falante:** Pressione para falar, solte para parar e a tradução será reproduzida pelo celular.
- **Modo binaural:** Cada pessoa usa um fone, fala por ele e ouve a tradução pelo mesmo fone.

9. MODOS DE EXIBIÇÃO

- **Modo normal:** Exibe o texto original primeiro, depois a tradução. Ideal para estudo individual.
- **Modo intercomunicador:** Exibe o texto original e a tradução lado a lado para leitura fácil.
- **Modo tela dividida:** Parte superior com o texto original, parte inferior com a tradução.

10. ASSISTENTE DE REUNIÕES

Inclui funções como:

- Gravação de reuniões
- Conversão de fala em texto
- Geração automática de resumo da reunião

Basta abrir o aplicativo durante a reunião, conectar os fones e falar em voz alta: informe horário, local, participantes, temas e pontos principais.

O sistema gerará automaticamente um resumo — sem necessidade de anotações manuais.

11. PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

1. Problemas de conexão:

Verifique se os fones estão ligados e em modo de pareamento. Confirme se o Bluetooth está ativado.

2. Radução imprecisa:

Fale com clareza no microfone.

3. Desempenho lento:

Feche aplicativos em segundo plano e libere memória do dispositivo.

4. Volume inadequado:

Ajuste o volume nas configurações do celular ou verifique o volume dos fones.

5. Tradução não funciona:

Se os fones estiverem conectados, mas a tradução não estiver funcionando:

- Verifique as permissões do aplicativo
- Confirme se ainda há tempo de uso disponível
- Se o tempo gratuito acabou, recarregue e tente novamente

NOTA IMPORTANTE

Cada par de fones pode ser vinculado a **apenas uma conta**.

Se quiser usar com outra conta, é necessário **desvincular a anterior primeiro**.



QR code for "AICool"